



零售业发布平台

版本 10.7

发布解决方案用户指南

2023 年 1 月

www.lexmark.com

目录

修改历史.....	3
概述.....	5
支持的浏览器.....	6
浏览器支持和先决条件.....	6
开始.....	7
切换应用程序.....	7
店内发布程序.....	8
标牌.....	8
批次.....	14
打印作业.....	16
更改商店.....	17
更改语言.....	17
标牌管理员.....	19
配置.....	19
配置批次视图.....	20
配置标牌页面.....	21
配置标牌视图.....	22
配置项目库.....	23
配置自定义本地化.....	23
管理模板.....	24
使用模板迁移实用程序.....	25
注意事项.....	27
版本声明.....	27
索引.....	28

修改历史

2023 年 1 月

- 添加有关以下项目的信息：
 - 更改模板时，根据标牌项目数据筛选模板列表
 - 登录后访问仪表板以外的首选登录页面
 - 进行配置以移除**自动分配模板**选项
 - 服务器端打印支持多个打印驱动程序
 - 使用“快速批次生成器”创建批次
 - 输入项目 ID/UPC 后，从“标牌编辑”页面查看“查询项目”详细信息
 - 增强打印清单支持
 - 缩放预览标牌
 - 在“标牌视图”网格中配置超链接

2022 年 7 月

- 添加有关以下项目的信息：
 - 标牌管理员
 - 模板迁移实用程序
 - “打印”页面的新界面
 - 高级打印选项的“疑难解答”对话框

2022 年 1 月

- 添加有关以下项目的信息：
 - 更改多个标牌的副本
 - 更改多个标牌的模板
 - 设置页面起始位置

2021 年 9 月

- 添加有关用户权限和访问的信息。

2020 年 12 月

- 更新有关以下项目的说明：
 - 复制标牌
 - 编辑批次
- 添加有关以下项目的信息：
 - 上次使用的打印机
 - 所有配置视图中的默认排序列
 - 进纸匣
 - 支持的浏览器
 - 浏览器的先决条件

- 添加有关管理打印作业的说明。

2020 年 9 月

- 更新有关以下项目的说明：
 - 创建标牌
 - 在批次内创建标牌
 - 配置标牌页面
 - 配置项目库
- 删除有关将标牌添加到批次的说明。

2019 年 12 月

- 更新有关以下项目的说明：
 - 编辑标牌
 - 创建标牌
 - 创建标牌视图

2019 年 9 月

- 更新有关以下项目的说明：
 - 创建标牌
 - 在批次内创建标牌
 - 编辑标牌
 - 编辑批次
- 添加以下项目的说明：
 - 将标牌添加到批次
 - 复制标牌
 - 从批次删除标牌
 - 复制批次
 - 删除批次
 - 配置项目库
- 删除有关使用多个项目创建标牌的说明。

2018 年 12 月

- 初始文档发布。

概述

“发布解决方案”门户是“Lexmark 零售业发布平台 (PPR)”软件的一个组件。它让您创建、管理或打印标牌以满足您的商店标签要求。

此文档提供有关如何配置和使用门户的说明。

支持的浏览器

浏览器支持和先决条件

支持的浏览器

- Microsoft Edge
- Google Chrome™
- Apple Safari—仅适用于 macOS，不适用于 Windows
- Mozilla Firefox

注意：

- 此版本并未针对所有小屏幕或触摸屏设备进行完全优化。
- 在非 Windows 操作系统（包括移动设备）中，不支持客户端打印。

浏览器的先决条件

要让应用程序正常工作，必须启用缓存和本地存储。

注意：

- 始终将 Mozilla Firefox 浏览器设置为“记住记录”模式。
- 某些设置在隐身模式下不起作用。


开始

切换应用程序

发布解决方案包含以下应用程序：

- 店内发布程序
- 标牌管理器

注意：这些说明仅适用于有权访问这些应用程序的用户。

1 从该门户，单击页面右上角的 。

2 从列表中选择**店内发布程序**或**标牌管理器**。

注意：

- 对于这两个应用程序，用户都以店内用户身份登录。
- 当用户选择特定应用程序时，该门户会将用户定向到该应用程序的登录页面。

店内发布程序

标牌

创建标牌

以下说明用于在新批次中创建标牌。要在现有批次中创建标牌，请参阅[第 10 页上的“在批次内创建标牌”](#)。

注意：

- 用户必须有权在批次内创建标牌。
- 一些用户虽然通常可以创建标牌，但是他们无权在特定批次中创建标牌。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。


从项目库

确保将您的项目添加到项目库中。

1 从主页，单击**从库创建标牌**。

2 输入批次名称，然后单击**创建**。

注意：单击**更多信息**以修改该批次的其他设置。

3 单击 ，然后选择一个模板。

注意：

- 将选定的模板应用到批次中的新项目。
- 要编辑每个标牌的模板，请参阅[第 11 页上的“编辑标牌”](#)。

注意：有时，管理员可能已经配置了标牌，以便在从来源收集实际数据后创建这些标牌。在这种情况下，将显示**将使用外部项目信息创建标牌**消息，并且填充的数据可能与项目库中的数据不同。


4 选择一个或多个项目，然后单击**添加到批次**。

从模板

1 从主页，单击**从模板创建标牌 (Ad Hoc)**。

2 输入批次名称，然后单击**创建**。

注意：单击**更多信息**以修改该批次的其他设置。

3 从当前模板部分，单击 ，然后选择一个模板。

对于单项目模板

- a** 选择一个单项目模板，然后单击**更改模板**。
- b** 在产品信息字段中，输入项目信息。

对于多项目模板

- a** 选择一个多项目模板，然后单击**更改模板**。
- b** 提供标题名称、标题描述，以及份数。

- c** 从产品信息部分，执行下面的一项或多项操作：
- 单击**从项目库添加**，然后选择一个或多个项目。
 - 单击**手动添加**，然后提供项目信息。

4 单击**保存标牌**。

注意：您可以将“平台管理器”设置为在相应字段中自动查找项目详细信息，因为可以在产品信息字段中查看 **UPC/SKU**。要执行此操作，请在“平台管理器”中将该字段的控件类型设置为 **TEXTSEARCH**。

从货架图

仅当在平台管理器的店内发布程序配置设置中启用此功能时，此功能才可用。

1 从主页，单击**从货架图创建标牌**。

2 输入批次名称，然后单击**创建**。

注意：要更改该批次的其他设置，请单击**更多信息**。

3 单击 ，然后选择一个模板。

注意：

- 将选定的模板应用到批次中的新项目。
- 如果选择自动分配模板，则使用此模板或根据系统管理员设置的默认规则来创建标牌。
- 如果选择任何其他模板，则使用此模板或根据系统管理员设置的规则创建标牌。
- 要编辑每个标牌的模板，请参阅[第 11 页上的“编辑标牌”](#)。

4 选择货架图，然后单击**添加到批次**。

注意：

- 当添加到批次时，您每次只能选择一个货架图。
- 您可以通过单击货架代码列中的链接来查看货架图中的项目。

从快速批次生成器

此选项可帮助您快速从项目库创建一批标牌。

1 从主页，单击**快速标牌输入**。

2 输入批次名称，然后单击**创建**。

注意：单击**更多信息**以修改该批次的其他设置。

3 在快速标牌输入窗口中，输入必要的信息。

注意：将选定的模板应用到批次中的新项目。

4 选择一个或多个项目，然后单击**搜索并添加**。


在批次内创建标牌

注意：

- 用户必须有权在批次内创建标牌。
- 一些用户虽然通常可以创建标牌，但是他们无权在特定批次中创建标牌。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。

从项目库

确保将您的项目添加到项目库中。

- 1 从批次页面，单击批次名称。
- 2 单击**添加标牌 > 使用项目库**。
- 3 单击 ，然后选择一个模板。

注意：


- 将选定的模板应用到新项目。
- 要编辑每个标牌的模板，请参阅[第 11 页上的“编辑标牌”](#)。

注意：有时，管理员可能已经配置了标牌，以便在从来源收集实际数据后创建这些标牌。在这种情况下，将显示**将使用外部项目信息创建标牌**消息，并且填充的数据可能与 UI 上的数据不同。

- 4 选择一个或多个项目，然后单击**添加到批次**。

从货架图

仅当在平台管理器的店内发布程序配置设置中启用此功能时，此功能才可用。

- 1 从批次页面，单击批次名称。
- 2 单击**添加标牌 > 使用货架图**。
- 3 单击 ，然后选择一个模板。

注意：

- 将选定的模板应用到批次中的新项目。
- 如果选择自动分配模板，则使用此模板或根据系统管理员设置的默认规则来创建标牌。
- 如果选择任何其他模板，则使用此模板或根据系统管理员设置的规则创建标牌。
- 要编辑每个标牌的模板，请参阅[第 11 页上的“编辑标牌”](#)。


- 4 选择货架图，然后单击**添加到批次**。

注意：

- 当添加到批次时，您每次只能选择一个货架图。
- 您可以通过单击货架代码列中的链接来查看货架图中的项目。

从模板

- 1 从批次页面，单击批次名称。
- 2 单击**添加标牌 > 通过手动输入**。

3 单击 ，然后选择一个模板。

对于单项目模板

- a 选择一个单项目模板，然后单击**更改模板**。
- b 在产品信息字段中，输入项目信息。

对于多项目模板

- a 选择一个多项目模板，然后单击**更改模板**。
- b 提供标题名称、标题描述，以及份数。
- c 从产品信息部分，执行下面的一项或多项操作：
 - 单击**从项目库添加**，然后选择一个或多个项目。
 - 单击**手动添加**，然后提供项目信息。

4 单击**保存标牌**。

从快速批次生成器


- 1 从批次页面，单击批次名称。
- 2 单击**添加标牌 > 通过快速输入**。
- 3 在快速标牌输入窗口中，输入必要的信息，然后单击**搜索并添加**。
- 4 选择一个或多个项目，然后单击**搜索并添加**。

编辑标牌

注意：

- 用户必须有权在批次内编辑标牌。
- 一些用户虽然通常有权编辑标牌，但是他们无权编辑某些特定批次中的标牌。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。

- 1 在批次页面中，单击批次名称。
- 2 单击产品名称，然后配置标牌信息。

注意：要编辑模板，请单击 ，然后选择一个模板。

3 单击**保存标牌**。

编辑多个标牌

用户可以编辑多个标牌的模板和份数。

编辑模板

- 1 在批次页面中，单击批次名称。
- 2 选择一个或多个标牌，然后单击**更改模板**。
- 3 要更改模板，请选择一个新模板，然后单击**更改模板**。

更改份数

- 1 在批次页面中，单击批次名称。
- 2 选择一个或多个标牌，然后单击**更改份数**。
- 3 要更改份数，请输入或选择份数，然后单击**保存**

配置超链接

超链接详细信息允许您将数据链接到能够传递变量的外部站点。要在标牌视图页面中配置超链接，请执行以下操作：

先决条件

- 在“发布平台管理器 (PPM)”门户中完成所需的配置。
- 在“内容管理系统 (CMS)”页面中，添加要在“店内发布程序”门户的网格视图中显示的特定列。然后将其设置为超链接。

对于单项目标牌

- 1 转到标牌视图页面。

注意：

- 在“标牌项目”表中，将使用 PPM 中提供的关键信息来更新该列。
- 如果该列已包含任何数据，则该列仅显示现有数据。

- 2 单击该列中的超链接以访问外部站点。

对于多项目标牌



- 1 转到标牌视图页面，然后单击 。

注意：在多项项目详细信息窗口中，将使用 PPM 中提供的关键信息来更新该列。

- 2 单击该列中的超链接以访问外部站点。

缩放预览标牌


在标牌编辑页面中，您可以在打印之前预览模板。

- 当您看到消息**单击要放大的图像**时，单击  以放大图像
- 当您看到消息**单击要缩小的图像**时，单击  以缩小图像。

编辑批次

注意：

- 用户必须具有编辑批次的权限。
- 一些用户虽然通常有权编辑批次，但是他们无权编辑某些特定批次。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。

- 1 在标牌视图页面中，单击批次标题旁边的 。
- 2 配置批次信息，然后单击**更新**。

打印标牌

注意：

- 用户必须有权在批次内编辑标牌。
- 一些用户虽然通常有权编辑标牌，但是他们无权编辑某些特定批次中的标牌。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。

- 1 在批次页面中，单击批次名称。
- 2 选择一个或多个标牌，然后单击**打印**。
- 3 如果需要，请更改打印设置。
- 4 单击**打印**。

如需有关打印的更多信息，请参阅[第 16 页上的“打印作业”](#)。

复制标牌

注意：

- 用户必须具有复制标牌的权限。
- 一些用户虽然通常可以复制标牌，但是他们无权将标牌复制到特定批次。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。
- 受限批次不会出现在选项列表中。

- 1 在批次页面中，单击批次名称。
- 2 选择一个或多个产品名称，然后单击**复制**。
- 3 将标牌复制到同一批次、不同批次或新批次。
- 4 单击**是**进行确认。
- 5 转到复制标牌项的目标批次。

从批次删除标牌

注意：用户必须具有删除标牌所需的访问权限。

- 1 从批次页面，单击批次名称。
- 2 选择一个或多个产品名称，然后单击**删除** > **确定**。

更新库

- 用户必须具有更新库所需的访问权限。相关的配置文件属性是 `LibraryPermissions`。
- 如果配置文件属性 `UpdateLibraryOnSignSave` 的值设置为**真**，则用户可能会看到以下任一情况：
 - **更新库**按钮不可见。
 - 每次用户保存标牌时，都会自动更新库。

对于现有项目（项目是公司数据）

- 1 打开标牌编辑页面。
- 2 编辑名称、模板、售价和正常价格等属性，然后保存该标牌。
- 3 单击**更新库**。

注意：您可以在“项目库”页面中验证修改后的属性。

对于新项目（项目是商店级别数据或本地数据）

- 1 打开标牌编辑页面。
- 2 编辑名称、模板、售价和正常价格等属性，然后保存该标牌。
- 3 单击**更新库**。
- 4 在确认框中单击**添加**。
- 5 键入属性的详细信息，然后单击**确定**。

批次

一个批次是您可以一次全部打印的一组标牌或标签。例如，如果您想要为商店销售打印标牌，则创建一个批次中的标牌。发送批次到打印机会打印其中的所有标牌。

创建批次

- 1 从批次页面，单击**创建批次**。
- 2 提供批次信息，然后单击**创建**。

编辑批次

注意：

- 用户必须具有编辑批次的权限。
- 一些用户虽然通常有权编辑批次，但是他们无权编辑某些特定批次。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。

1 从批次页面中，选择一个批次，然后单击**编辑**。

2 配置批次信息，然后单击**更新**。

打印批次

1 从批次页面中，选择一个或多个批次，然后单击**打印**。

2 如果需要，请更改打印设置。

3 单击**打印**。

如需有关打印的更多信息，请参阅[第 16 页上的“打印作业”](#)。

打印清单

您可以在“批次视图”页面中一次打印一个批次的标牌清单。

1 从“批次视图”页面中选择一个批次，然后单击**打印清单**。

2 如果需要，请更改打印设置。

注意：您可以在继续打印之前预览该清单。

3 单击**打印**。

如需有关打印的更多信息，请参阅[第 16 页上的“打印作业”](#)。

复制批次

注意：

- 用户必须具有复制批次的权限。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。
- 受限批次不会出现在选项列表中。

1 从批次页面中，选择一个或多个批次。

2 单击**复制**。

删除批次

注意：用户必须具有删除批次所需的访问权限。

1 从批次页面，选择一个或多个批次，然后单击**删除**。

2 在删除批次对话框中，单击**确定**。

打印作业

打印作业窗口可让您打印批次或标牌以满足商店标签要求。请尝试以下任何操作：

- 从右窗格选择打印作业。

注意：

- 作业包含一个或多个模板。
 - 当打印作业成功时，自动选择下一个打印作业。
- 从左窗格更改打印设置。

预览打印作业

您可以在打印前确认以下信息：

- 模板类型
- 页面布局
- 总页数

选择打印机

“打印作业”窗口为登录用户显示客户端机器中最后使用的打印机，作为预选的打印机。如果最后使用的打印机信息不可用，则应用程序将 **Windows** 默认打印机显示为预选打印机。

请尝试以下操作之一：

- 选择预选的打印机。
- 单击**更改打印机**以选择其他打印机。

注意：如果未安装 **Print Control Service**，并且最后使用的打印机信息不可用，则会自动选择服务器默认打印机（如果有）。

选择进纸匣

进纸匣信息是根据配置和可用性自动选择的。

服务器端打印

- 仅当相应的纸张与进纸匣关联时，进纸匣选项才可见。
- 注意：**进纸匣显示为标签（不可编辑）。
- 如果进纸匣未配置，则不会出现进纸匣设置。

客户端打印

- 如果相应的纸张与进纸匣相关联，并且进纸匣可用于选定打印机时，进纸匣选项被预选。
- 如果进纸匣未配置，则本地打印队列列表中的第一个进纸匣显示为预选。

注意：您可以手动更改进纸匣选项。

设置打印开始位置

- 如果打印多合一纸张，您可以设置纸张上的打印开始位置，而不是默认的第一个位置。
- 您可以在继续打印之前预览新的打印开始位置。

其他打印设置

您可以选择以下设置

- 选择**打印为 1 页**复选框来在单张纸上打印多个页面。
- 选择复选框以包括模板中的任何背景图像。

打印选定的作业

只能由平台管理员来配置和管理此设置。

注意：您可以在所选纸张下选择单个模板，而不是所有模板。

疑难解答

注意：此选项仅适用于**疑难解答者**类型的用户。


用户可以配置以下设置：

- **Print API**、打印方法、打印机型号和打印图形方法
- 已选择服务器打印机的打印目标
- 本地打印机的本地图形、日志级别和缓存位置

注意：

- 保存的更改将应用于后续打印作业。
- 要重置设置，请单击**重置为默认值**。


更改商店

- 1 从门户，单击页面右上角的 .
- 2 单击**更改商店**。
- 3 选择商店，然后单击**更改商店**。

注意：

- 用户必须具有访问一家以上商店所需的权限。
- 用户可以选择不同的商店，而无需从门户注销。

更改语言

- 1 从门户，单击页面右上角的 .
- 2 单击**更改语言**。





3 选择语言，然后单击**更改语言**。

标牌管理员





配置



注意：这些说明仅供具有管理员访问权限的用户使用。

配置主屏幕

- 1 从导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 单击左窗格中的**主屏幕**。
- 3 从可用磁贴部分，配置要在主屏幕中显示的仪表盘磁贴。请执行下面的任一操作：
 - 要移动磁贴，请单击该磁贴，然后单击  或 。
 - 要重新安排磁贴，请单击磁贴，然后单击  或 。
- 4 从磁贴列部分，增加或减少列数。
注意：最大磁贴列数为 5。
- 5 单击**保存更改**。

配置批次页面




- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在批次视图菜单中，单击**页面**。
- 3 从操作按钮部分，配置要用于批次表格的操作。请执行下面的任一操作：
 - 要移动操作，请单击该操作，然后单击  或 。
 - 要重新安排启用的操作，请单击一个操作，然后单击  或 。

注意：已启用可用项目字段右侧的操作。
- 4 从表格列部分，配置列。
注意：
 - 要添加列，请单击**添加列**，然后选择一列。
 - 要删除列，请单击该列名称旁边的 。
 - 要在搜索索引中包含列信息，请启用**可搜索**。
- 5 从默认的每页行数部分，设置您希望为每个批次页面显示的行数。
- 6 从批次打印状态映射器部分，配置每种批次状态的显示值。
注意：
 - 要添加值映射器，请单击**添加**。
 - 要删除值映射器，请单击 。
- 7 单击**保存更改**。

配置批次视图




创建批次视图

- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在批次视图菜单中，单击 **视图 > 创建**。
- 3 从常规部分，键入唯一的名称和描述。
- 4 如果需要，请添加一个或多个查询。
- 5 从表格列部分，选择要用于批次表格的列。请执行下面的一项或多项操作：


- 要启用列，请在可用项目字段中单击列名称，然后单击 。
 - 要重新安排启用的列，请单击列名，然后单击  或 。
- 注意：** 已启用可用项目字段右侧的列名称。
- 要允许用户更新，请选择 **在线可编辑**。
 - 要显示列上项目的更多信息，请选择 **超链接**。

- 6 如果需要，请添加筛选器和分面。请执行下面的一项或多项操作：

注意： 筛选器和分面是出现在批次视图列左侧的批次筛选器。

- 要启用筛选器，请在可用项目字段中单击筛选器名称，然后单击 。
- 要重新安排启用的筛选器，请单击筛选器名称，然后单击  或 。

注意：

- 已启用可用项目字段右侧的筛选器名称。
- 单击筛选器名称旁边的  以编辑该筛选器。

- 7 从默认排序顺序部分，按升序/降序选择批次属性。
- 8 单击 **创建批次视图**。

编辑批次视图

- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在批次视图菜单中，单击 **视图**。
- 3 单击批次视图。
- 4 配置批次视图设置。
- 5 单击 **保存批次视图**。

设置默认批次视图

- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在批次视图菜单中，单击 **视图**。

3 选择一个批次视图，然后单击**设置为默认值**。





删除批次视图

- 1 从导航栏，选择 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在批次视图菜单中，单击**视图**。
- 3 选择一个批次视图，然后单击**删除 > 确定**。

注意： 您不能删除系统提供的批次视图。

配置标牌页面


- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在标牌视图菜单中，单击**页面**。
- 3 从工具栏按钮部分，配置要用于标牌表格的操作。请执行下面的任一操作：

- 要移动操作，请单击该操作，然后单击  或 。
- 要重新安排启用的操作，请单击一个操作，然后单击  或 。

注意： 已启用可用项目字段右侧的操作。





4 从表格列部分，配置列。

注意：

- 要添加列，请单击**添加列**，然后选择一列。
- 要删除列，请单击该列名称旁边的 。
- 要在搜索索引中包含列信息，请启用**可搜索**。

5 从默认的每页行数部分，设置您希望为每个标牌页面显示的行数。

6 从高级搜索属性部分，配置您希望出现在高级搜索中的属性。请执行下面的任一操作：


- 要移动属性，请单击属性名称，然后单击  或 。
- 要重新安排启用的属性，请单击属性名称，然后单击  或 。

注意：

- 已启用可用项目字段右侧的属性名称。
- 建议只选择最多 **10** 个属性。

7 从标牌打印状态映射器部分，配置每个批次状态的显示值。

注意：




- 要添加值映射器，请单击**添加**。
- 要删除值映射器，请单击 。

8 单击**保存更改**。

配置标牌视图




创建标牌视图


- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在标牌视图菜单中，单击 **视图 > 创建**。
- 3 从常规部分，提供唯一的名称和描述。
- 4 从布局部分，选择要在标牌表格中显示的列。请执行下面的一项或多项操作：

- 要启用列，请在可用项目字段中单击列名称，然后单击 。
 - 要重新安排启用的列，请单击列名，然后单击  或 。
- 注意：** 已启用可用项目字段右侧的列名称。
- 要允许用户更新，请启用 **在线可编辑**。
 - 要显示列上项目的更多信息，请启用 **超链接**。

- 5 如果需要，请添加筛选器和分面。请执行下面的一项或多项操作：

注意： 筛选器和分面是出现在批次视图列左侧的标牌筛选器。

- 要启用筛选器，请在可用项目字段中单击筛选器名称，然后单击 。
 - 要重新安排启用的筛选器，请单击筛选器名称，然后单击  或 。
- 注意：** 已启用可用项目字段右侧的筛选器名称。

- 6 单击筛选器名称旁边的  以编辑该筛选器。
- 7 从规则部分，添加条件或组规则。
- 8 从默认排序顺序部分，按升序/降序选择标牌属性。
- 9 单击 **创建标牌视图**。

编辑标牌视图





- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在标牌视图菜单中，单击 **视图**。
- 3 单击标牌视图，然后配置设置。
- 4 单击 **保存标牌视图**。

删除标牌视图





- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在标牌视图菜单中，单击 **视图**。
- 3 选择一个标牌视图，然后单击 **删除 > 确定**。

注意： 您不能删除默认的标牌视图。

配置项目库




- 1 从导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 单击 **项目库 > 选择字段**。
 - a 在添加列对话框中，选择要在项目库表上使用的列名称，然后单击 **添加列**。
 - b 配置选定的列。请执行下面的一项或多项操作：
 - 设置列数据类型。
 - 要在搜索索引中包括列信息，请启用 **可搜索**。
 - 要删除列，请单击列名称旁边的 **X**。
- 3 从高级搜索属性部分，配置要在高级搜索中显示的属性。请执行下面的任一操作：
 - 要移动属性，请单击列名称，然后单击  或 。
 - 要重新安排启用的属性，请单击属性名称，然后单击  或 。

注意：

 - 已启用可用项目字段右侧的属性名称。
 - 建议只选择最多 **10** 个属性。
- 4 从表列部分，配置要显示的列。请执行下面的一项或多项操作：
 - 要移动列，请单击列名称，然后单击  或 。
 - 要重新安排启用的列，请单击列名称，然后单击  或 。

注意： 已启用可用项目字段右侧的列名称。
- 5 从默认的每页行数部分，设置在查看项目库时要显示的行数。
- 6 如果需要，请添加筛选器和分面。请执行下面的一项或多项操作：

注意： 筛选器和分面是出现在项目库页面左侧的项目筛选器。

 - 要启用筛选器，请单击可用项目字段中的筛选器名称，然后单击 。
 - 要重新安排启用的筛选器，请单击筛选器名称，然后单击  或 。

注意： 已启用可用项目字段右侧的筛选器名称。
- 7 从默认排序顺序部分，将项目属性设置为按升序或降序显示。
- 8 单击 **保存更改**。

配置自定义本地化

更新本地化文件

- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 单击 **本地化 > 下载 CSV 文件 > 出厂默认设置**。
- 3 选择语言，然后单击 **下载**。

- 4 从您的计算机，打开 CSV 文件。
- 5 在值列中，将字符串替换为其翻译，然后保存文档。

上载本地化文件

- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 单击 **本地化 > 上载**。
- 3 选择语言，然后浏览更新的 CSV 文件。
- 4 单击 **上载**。

管理模板

注意： 这些说明仅适用于具有标牌管理员访问权限的用户。

导出模板

注意：

- 用户必须具有导出模板的访问权限。
- 可通过模板名称和描述来搜索模板页面。
- 模板页面已分页且可排序。
- 用户必须至少选择一个模板才能启用 **导出** 按钮。

- 1 选择模板。
- 2 单击 **导出**。

注意：


- 导出单个模板时，将下载一个 PTF（可移植模板格式）文件（文件名为 **<模板名称>.ptf**）。
- 导出多个模板时，将下载一个 Zip 文件（其中包含每个选定模板的 PTF 文件）。

导入模板

注意： 用户必须具有导入模板的访问权限。

- 1 从顶部的导航栏，单击 **模板** 选项卡。
- 2 单击 **导入**。
- 3 选择一个或多个有效的 PTF 或 ZIP 文件。

注意：

- 提取有效的模板数据，并将其重定向到 **审阅模板更改** 页面。
- **审阅模板更改** 页面显示模板名称、描述、源文件、导出时间和状态等信息。
- 如果审阅列表包含任何重复的模板，则不允许导入。应用按钮保持禁用状态。
- 用户可以通过单击  来移除重复的模板。

- 4 单击 **应用**。

- 5 审阅最终更改，然后单击**是**。
- 6 单击**完成**以返回到模板视图。

使用模板迁移实用程序

模板迁移实用程序是一个桌面应用程序，可帮助用户导入和导出模板。

注意：您还可以通过“模板设计器”访问模板迁移实用程序。在“模板设计器”中，单击**文件 > 模板迁移实用程序**。当出现确认对话框时，请单击**是**。

模板迁移实用程序由以下两个页面组成：

- “配置”页面
- “模板”页面

请执行下面的一项或多项操作：

- 在“配置”页面中，通过提供用户 ID、密码和数据源来启用**连接**按钮。
默认情况下，连接按钮处于禁用状态。
- 如果成功建立数据库连接，请访问“模板”页面。

导出模板

- 1 从列表选择一个或多个模板。
- 2 单击**导出**，然后选择目标文件夹。
- 3 单击**保存**。

注意：

- 成功导出模板后，将显示一条确认消息以及新文件名。
- 在该桌面应用程序中，单击**在文件夹中显示**以打开目标文件夹。

搜索模板

- 1 在搜索框中输入关键字，然后单击 **Enter** 键。
- 2 要返回到原始模板列表，请清除搜索框，然后单击 **Enter** 键。
- 3 单击**确定**。

导入模板

- 1 单击**导入**。
- 2 从“文件资源管理器”中，选择 ZIP 文件，然后单击**打开**。
- 3 在查看要导入的模板页面中，单击**立即导入**。

注意：对于发生冲突的模板，进度状态显示为**冲突**。第一次尝试时不会导入这些模板。

- 4 在检测到重复层窗口中，执行下面的任一操作：
 - 将现有层替换为重复层。
 - 保留现有层。

注意：单击[查看详细信息](#)以查看受影响模板的详细信息。

5 单击**完成**。

注意事项

版本声明

2023 年 1 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC.以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持，请转到 <http://support.lexmark.com>。

如需有关管理本产品使用的 Lexmark 隐私策略的信息，请转到 www.lexmark.com/privacy。

如需有关耗材和下载资源的信息，请转到 www.lexmark.com。

© 2018 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

商标

Lexmark 和 Lexmark 徽标是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

Microsoft Edge 和 Windows 是 Microsoft 集团公司的商标。

Google Chrome 是 Google LLC 的商标。

Apple、Safari 和 macOS 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

索引

A

应用程序
 切换 7

B

批次
 复印 15
 创建 14
 删除 15
 删除标牌 14
 编辑 15
 从“标牌视图”页面编辑 13
 打印 15
批次页面
 配置 19
批次视图
 创建 20
 删除 21
 编辑 20
 设置默认 20
浏览器
 先决条件 6
 支持的 6

C

修改历史 3
更改商店 17
更改份数 11
更改语言 17
配置批次页面 19
配置标牌页面 21
配置超链接 12
配置主屏幕 19
配置项目库 23
复制批次 15
复制标牌 13
创建
 快速标牌输入 8
 创建批次 14
 创建批次视图 20
 创建标牌
 从货架图 8
 从模板 8
 从项目库 8
 创建标牌视图 22
 在批次内创建标牌 10

D

删除批次 15
删除批次视图 21
从批次删除标牌 14
删除标牌视图 22

E

编辑批次 15
 从“标牌视图”页面 13
编辑批次视图 20
编辑标牌 11
编辑标牌视图 22
编辑多个标牌 11
编辑模板 11

H

主屏幕
 配置 19
超链接
 配置 12

I

项目库
 配置 23
项目库
 创建标牌, 从 8, 10

L

语言
 更改 17
库
 更新 14
本地化文件
 更新 23
 上载 24

M

管理打印作业 16
管理模板 24
多个标牌
 编辑 11

O

概述 5

P

货架图
 创建标牌, 从 8, 10
预览打印作业 16
预览标牌 12
打印作业
 预览 16
 打印作业
 管理 16
 打印设置 17
 打印起始位置
 设置 17
 打印机
 选择 16
 打印
 清单 15
 打印批次 15
 打印清单 15
 打印标牌 13
 打印所选作业 17

S

所选作业
 打印 17
 选择打印机 16
 选择进纸匣 16
 设置默认批次视图 20
 设置打印起始位置 17
标牌
 复印 13
 创建 8
 编辑 11
 预览 12
 打印 13
标牌页面
 配置 21
标牌视图
 创建 22
 删除 22
 编辑 22
批次内的标牌
 创建 10
商店
 更改 17
支持的浏览器 6
切换应用程序 7

T

模板

创建标牌, 从 8, 10

导出 25

导入 25

搜索 25

模板迁移实用程序

使用 25

模板

管理 24

进纸匣

选择 16

疑难解答 17

U

更新库 14

更新本地化文件 23

上载本地化文件 24